



Die Themen im Überblick:


Winterzeit-Umstellung:

SoftClean® und TimeScan


TimeScan Online / NFC Reader / NFC OWKS / TimeScan GPS / TimeScan GuardIX

Winterzeit-Umstellung in SoftClean® und TimeScan

Wenn Sie die Zeiterfassung nutzen, steht zweimal jährlich die Sommer- / Winterzeitumstellung an. Am 30.10.2011 wird die Uhr um 03:00 Uhr nachts um eine Stunde zurückgestellt. Wenn Sie nun nach dem 30.10.2011 ein Zeiterfassungsgerät auslesen oder Buchungen importieren, könnten Sie das Problem haben, dass ein Teil der ausgelesenen Buchungen noch nach Sommerzeit gescannt wurden. Ab SoftClean® Version 7.1.391 bzw. 5.6.404 (TimeScan: 2.2.218) werden diese Buchungen auf Wunsch automatisch korrigiert. Wenn SoftClean® bzw. TimeScan feststellt, dass sowohl Buchungen von vor der Zeitumstellung als auch danach ausgelesen wurden, wird ihnen angeboten, diese automatisch zu korrigieren.



Um Buchungen nachträglich umstellen zu lassen, öffnen Sie *Stammdaten – Eigentümer*. Mit der Tastenkombination [STRG]+[ALT]+[U] werden nach Bestätigung alle Buchungen, die nach 03:00 Uhr am 30.10.2011 gemacht wurden, um eine Stunde zurückgestellt.



Bei beiden Varianten werden nur Zeiterfassungsdaten verändert, die noch nicht manuell geändert wurden und bei denen die Von-Zeit nach 03:00 Uhr am 30.10.2011 liegt.

Achtung: Wenn Sie die Daten nach TimeScan Online exportieren, darf dies erst **NACH** dieser Buchungskorrektur erfolgen! TimeScan Online selbst führt keine automatische Sommer / Winterzeitkorrektur durch.

Achten Sie bitte beim ersten Auslesen der Zeiterfassungsgeräte nach der Zeitumstellung darauf, anschließend die Uhrzeit im Gerät auch neu zu stellen, wenn dies nicht sowieso schon automatisch beim Auslesen erledigt wird. Dazu muss natürlich die Zeitumstellung auf dem Arbeitsplatz bereits erfolgt sein, was jedoch heutige Windows-PC meist standardmäßig ausführen.

Das Update (bzw. ein neueres) wird durch die Internetupdate-Funktion zum Download angeboten. Wenn Sie diese nicht nutzen, können Sie das Update selbstverständlich auch manuell von unserer Internet-Seite herunterladen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

SoftClean®:

- Gehen Sie im Internet auf www.softclean.eu
- Wählen Sie den Bereich **Service** und gehen auf **Download**
- Gehen Sie nun in den Downloadbereich **SoftClean® Updates** (Zugangsdaten erforderlich)
- Laden Sie das aktuellste Update herunter (z.Zt. Version 7.2.405 bzw. 5.6.404)

TimeScan:

- Gehen Sie im Internet auf www.timescan.de
- Wählen Sie den Bereich **Service** (Zugangsdaten erforderlich)
- Gehen Sie nun in den **TimeScan - Downloadbereich**
- Laden Sie das aktuellste Update herunter (z.Zt. Version 2.2.218)

Führen Sie nun das heruntergeladene Update aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.



Timescan Online / NFC Reader / NFC OWKS / TimeScan GPS / TimeScan GuardiX

GSM-Terminals

Eine Umstellung in der TimeScan Online - Benutzeroberfläche ist nicht erforderlich. Die Zeitumstellung auf den GSM-Terminals erfolgt automatisch.

NFC Reader / NFC OWKS / TimeScan GPS / TimeScan GuardiX

Bei Nutzung dieser Programme muss auf den Telefonen die Uhrzeit aktualisiert werden, damit TimeScan Online die richtigen Daten erhält.

Wenn das Telefon mit einem der genannten Programme zum Zeitpunkt der Zeitumstellung (am 30.10.2011 zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr) läuft, schließen Sie danach das Programm und starten es erneut.

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden über TimeScan Online beim Start selbständig aktualisiert. Das funktioniert auch, wenn die Uhrzeit auf dem Handy nicht umgestellt wird. Die Uhrzeit auf dem Handy bleibt allerdings unberührt.

Eine automatische Umstellung von Winter- auf Sommerzeit per GSM/UMTS stellen die meisten „normalen“ Telefone zwar über den Netzanbieter zur Verfügung. Allerdings gibt es derzeit keinen Netzanbieter, der diesen Service unterstützt.

Wenn Sie die Uhrzeit des Handys selbst umstellen möchten, wählen Sie z.B. auf Nokia-Handys [Menü] - [Einstellungen] - [Datum u. Uhrzeit] - [Dat.- u. Uhrzeiteinst.] und tragen die korrekte Uhrzeit ein. Anschließend speichern Sie die Änderungen. Auf anderen Geräten können Reihenfolge und Bezeichnungen der Menübezeichnungen variieren, die Vorgehensweise ist jedoch sinngemäß dieselbe.



Android-Smartphones (z.B. Nexus S) können üblicherweise die Umstellung selbst vornehmen – vorausgesetzt sie verfügen über eine Internetverbindung und haben die entsprechende Option unter [Einstellungen] – [Datum und Uhrzeit] – [Automatisch] nicht deaktiviert.

WebScan

Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit auf den Windows-Mobile-PDA erfolgt automatisch durch das Betriebssystem, Sie brauchen hier nichts zu unternehmen.

Importdaten aus SoftClean® und TimeScan

Die Buchungen werden in Timescan Online so übernommen, wie sie aus SoftClean® bzw. TimeScan exportiert werden. Daher ist es wichtig, dass die Winterzeitkorrektur in SoftClean® bzw. TimeScan **VOR** dem Export in diesen Programmen vorgenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der SoftClean GmbH

SoftClean GmbH
Kanalstraße 28
23970 Wismar

Telefon: +49 3841 22 969-66
Telefax: +49 3841 22 969-99
E-Mail: support@softclean.eu

Geschäftsführer: Gerd Allmendinger
Steuernummer: 080/118/03181
Internet: www.softclean.eu

Der SoftClean® Newsletter ist ein Service für Anwender der Programme SoftClean®, SoftClean® Control, TimeScan, WebClean, TimeScan Online sowie der damit zusammenhängenden Zusatzprogramme. Für Änderungen oder Hinweise senden Sie bitte eine kurze Information an newsletter@softclean.info. (Wismar, 20.10.2011)